

かぎ針編み ハートのエコたわしの編み方

ふっくら愛らしいハートの形がポイントのエコたわし♡
キッチンに置いておくだけで気分が上がり、毎日の食器洗いがちょっと楽しみに♪



完成サイズ目安：8cm×11cmくらい

◆毛糸と道具

・たわし糸（misokint Eco Scrubby） ・かぎ針6号 ・段数マーカー ・とじ針

◆編み方

各段の編みはじめ：鎖編み1目で立ち上がり、最初の目に中長編みを編みます。（こま編みと同じ要領です）

各段の編み終わり：毎段、立ち上がりの目の頭に引き抜き編みをしてつながめます。


1段目： 「わ」の作り目からスタートし、中に中長編みを8目編み入れます。

2段目～9段目： 段ごとに目を増やしなが、円錐状に編んでハートの下部分を作ります。

※9段目の編み終わりは、編み地を半分に分割するため、1目と24目の頭を一緒に引き抜いてつながめます。

10段目： 編み地を真ん中で分割し、まず左側半分を編みます。

11段目～12段目：減らし目をしながら編み進めます。最後にとじ針に糸を通し、残った6目の頭をジグザグに拾ってキュッと絞ります。※反対側の右側も同様に、糸を新しくつけて10段目～12段目の手順を繰り返します。

1段目		8目
2段目		8目→12目 (+4)
3段目		12目→18目 (+6)
4段目		18目→24目 (+6)
5段目		24目→32目 (+8)
6段目		32目→40目 (+8)
7段目		40目→40目 (+0)
8段目		40目→48目 (+8)
9段目		48目→48目 (+0)
10段目		24目→24目 (+0)
11段目		24目→12目 (-12)
12段目		12目→6目 (-6)

※本レシピの編み図は、見やすさを優先して一部独自の表記にカスタマイズしています。
一般的な書籍や市販の編み図と異なる部分がございますが、あらかじめご了承ください。

○ = くさり編み ● = 引き抜き編み | = 中長編み V = 中編み 2目編みいれる ^ = 中長編み 2目一度

もっと詳しく見たい方は
動画をチェックしてね！



動画レシピ配信中